

FSV: Wie kann ich meine eigene IP-Adresse ermitteln?

02.05.2025 00:08:11

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	RRZE: Ressourcenverfahren der FAU	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	12:57:33 - 16.06.2023

Schlüsselwörter

FSV, Informationen Hinweise Infos, IP-Adresse ermitteln

Symptom (öffentlich)

Wie kann ich herausfinden, welche IP-Adresse für das Programm HIS-FSV (MBS) für meine RV-Kennung freigeschaltet ist?

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Die IP-Adresse Ihres Rechners muss mit der zu Ihrer RV-Kennung in IdM hinterlegten Adresse identisch sein.

Es gibt vier Varianten zum Auslesen der eigenen IP-Adresse am Arbeitsplatz:

Variante 1: per Citrix Detect

<http://fsv.fau.de> ["<https://fsv.fau.de>"] öffnen, Citrix Detect auswählen, auf Download der aktuellen Version klicken und Datei speichern auswählen

Die Datei wird nun in dem von Ihnen festgelegten Downloadordner gespeichert. Klicken Sie nun die heruntergeladene Datei an und wählen Sie Ausführen aus.

Es öffnet sich nun Citrix Detect. Warten Sie bis das Programm durchgelaufen ist. Ihre IP-Adresse sollte nun angezeigt werden:

Variante 2: per command line tool

Windows Taste + R auf der Tastatur drücken. Es öffnet sich das Ausführen Fenster. Hier geben Sie cmd ein

Öffnen Sie die gefundene cmd.exe. Die "Windows Eingabeaufforderung" öffnet sich. Geben Sie nun den Befehl "ipconfig" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER. Unter Ethernet-Adapter LAN-Verbindung - IPv4-Adresse wird nun Ihre IP-Adresse angezeigt

3.Variante: Verwendung Speedtest:

Klicken Sie einfach auf den Link "<https://speedtest.rrze.fau.de/>"
Der Link geht in einem Browsertab auf und zeigt Ihnen Ihre aktuell verwendete IPv4-Adresse

4. Variante: Auslesen der freigeschalteten IP-Adresse über IDM-Portal:

Startseite idm.fau.de ["<https://www.idm.fau.de/>"] öffnen

Sie werden auf der Startseite von IDM geleitet. Klicken Sie im linken Seitenmenü unter Profil auf die Überschrift "Spezielle Dienstleistungen". Sie sehen unterhalb von Dienstleistungspaket (FSV (MBS,IVS) und COB der ZUV die Funktion MBS (FSV) mit ihrer persönlichen RV-Kennung. Klicken Sie auf die Lupe vor MBS (FSV) - auf der Folgeseite wird Ihre freigeschaltete IP-Adresse oder eine Liste von IP-Adressen angezeigt.

Bitte vergleichen Sie diese IP-Adresse mit der Adresse von oben.